



Mobile Media Solutions

INE-S900R Ohjelmistopäivitys

Service Pack 2



ALPINE ELECTRONICS GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3,
80807 München, Germany
Phone 089-32 42 640

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.
Alpine House
Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K.
Phone 0870-33 33 763

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.
(RCS PONTOISE B 338 101 280)
98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II,
B.P. 50016, 95945 Roissy Charles De Gaulle
Cedex, France
Phone 01-48638989

ALPINE ITALIA S.p.A.
Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano
Sul Naviglio (MI), Italy
Phone 02-484781

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.
Portal de Gamarra 36, Pabellón, Pabellón, 32
01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain
Phone 945-283588

Johdanto

Tämä käyttöohje auttaa päivittämään INE-S900R soittimen ohjelmiston.

Vaatimukset

- Nopea internetyhteys
- Tietokone kirjoittavalla CD-aseamalla
- Tyhjiä CD-levyjä (2 kpl)

Uudistukset

- USB videotointo
- Videointo pikkunäytöllä (Side screen)
- USB äänitiedostojen parempi hallittavuus – loogisempi hakemistorakenne
- Nopeuskameratiedot kulkusuunnan mukaan – Jos karttaversio on 1.00, alkuperäinen kameratietokanta korvataan uudella.
- Graafinen käyttöliittymä postinumerohakuun
- DVD-mekanismin ohjelmistopäivitys
- Navigoinnin ohjelmistopäivitys



INE-S900R ohjelmistopäivitys

1. Lataa "INE-S900R_Service-Pack-2.zip" tietokoneelle ja pura tiedosto. Aseta tyhjä CD-R –levy tietokoneeseen.
2. Avaa poltto-ohjelma. Valitse "Copy Mode" ja sen jälkeen "Burn Image". Valitse poltettavaksi "01 - DVD Drive Software", ja polta tiedosto CD-R –levylle (Levy 1).
3. Aseta tyhjä CD-R –levy tietokoneeseen (Levy 2). Avaa poltto-ohjelma. Valitse "Copy Mode" ja sen jälkeen "Burn Image". Valitse poltettavaksi "02 - Program Update" ja polta se CD-R –levylle. (Levy 2).
4. Käynnistä INE-S900R ja aseta soittimeen Levy 1.
5. Päivitys käynnistyy. Hyväksy valitsemalla "Yes".



Huom: ÄLÄ SAMMUTA laitetta tai auton ACC-virtaa kesken päivityksen. Laitte käynnistyy automaattisesti uudelleen päivityksen valmistuttua. Tämä vie noin 5 minuuttia (Levy 1) ja 10 minuuttia (Levy 2)

6. Toista kohta 4. käyttämällä Levyä 2.

Version tiedot

Application Version 2.00